

Usar tu Fire Tv



Hay varias versiones de Emby disponibles para tu FireTV, y -lamentablemente- las versiones que se instalan “fácil” no funcionan correctamente, por ahora.

Hay dos apps de Emby para tu fireTV (disponibles en la Amazon App Store). “Emby” a secas y “Emby for FireTV”. Siempre han funcionado bien, pero últimamente tienen problemas al marcar el contenido como “favorito” o “reproducido”.

Versiones:

Emby ([Amazon App Store](#)): 3.4.16

Emby for Fire TV ([Amazon App Store](#) y [Web oficial](#)): 2.1.14a (o 2.1.14g)

Ambas versiones, tienen problemas con las nuevas versiones del servidor. La única solución encontrada es instalar la última versión de “Emby for Android” desde la web del desarrollador:

Emby ([Web del desarrollador](#)): 3.4.21

Para instalar esta versión, la manera más sencilla es instalar “[Downloader](#)” desde la Amazon App Store, o usando la app “[Send Files to TV](#)”.

Una vez completado este paso, ya puedes pasar a

Iniciar sesión en tu FireTV

Para usar tu Fire Tv, debes hacerlo con un PIN y otro dispositivo con navegador. El procedimiento, es sencillo.

Primero vamos al FireTv, y al iniciar Emby nos muestra un PIN.



Sin tocar nada aún, vamos a otro dispositivo con acceso a internet (por ejemplo un móvil o un PC), y accedemos a la siguiente URL:

<https://emby.media/pin>

Aquí introducimos tres datos a la vez:

1. Correo electrónico de nuestra cuenta Emby.
2. Contraseña de la misma
3. PIN que nos ha dado nuestro dispositivo.

Y luego a "SUBMIT"

Enter Pin Code

Email address:

1

tu-correo-de-emby@correo.com

This should be the email address that was used to sign up for Emby Connect.

2

Password:

.....

[Forgot password?](#)

3

Pin:

23041

SUBMIT

Si todo está bien, nos debe dar el OK:


SUBMIT

Pin Confirmed. Thank you.

Volvemos al FireTv y hacemos click en “Siguiente”:



Si sale la pantalla de seleccionar servidor, lo elegimos haciendo clic:



y listo!

Mis Medios

Anime

Anime -Series-

Conciertos

Documentales

Documentales -Series-

Continuar viendo

Dentro del laberinto
1986 • ES-APTA

Entre tierras
S1:E9 - Capítulo 9


Oppenheimer
2023 • ES-12

La Hembrita
2023

Recordar Usuario

Algunos FireTV, OLVIDAN el usuario con el que iniciar sesión, debes seguir estos pasos:

1.- Vamos a configuración:



2.- Entramos en “INICIO”:

Configuraciones

INICIO

DISEÑO DE PANTALLA DE INICIO

PANTALLA GENERAL

REPRODUCCIÓN

SUB/AUDIO POR DEFECTO

3.- Accedemos a la primera opción: “ESTADO AL INICIO”:

Configuraciones de Inicio

Estado al inicio


Mostrar inicio de sesión

Solicitar contraseña

Utilizar técnica de introducción de contraseña persona..

Permite la entrada de contraseña numérica con solo las teclas d-pad sin exponer la contraseña a todos en la habitación

4.- Y lo dejamos configurado en “Iniciar sesión automáticamente con este usuario”:



Si no aparece, es que hemos tardado mucho. En ese caso, debemos generar un nuevo PIN y reintentarlo



CLIC AQUÍ para configurar tu dispositivo, ¡no lo dejes para luego!

From:

<https://wiki.catarumba.cc/> - **Configuración y Ajustes**

Permanent link:

https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=emby_firetv&rev=1726567916

Last update: **2024/09/17 12:11**

